

Benutzerverwaltung mit Zugangsdaten

TightGate-Pro unterstützt die Anmeldung mit Benutzername und Passwort für die Klienten-Betriebssysteme Windows und Linux. Die Anmeldung setzt voraus, dass die Benutzer bereits im TightGate-Pro existieren. Dies kann durch das [manuelle Anlegen von Benutzern](#) erfolgen oder durch den [Import von Benutzern](#).

Die Benutzervorgaben, wie z. B. der Dateitransfer oder die Audioübertragung werden dabei aus den [Benutzer-Vorgaben](#) des Administrators **config** verwendet können jedoch im Nachhinein jederzeit über den Administrator **maint** bearbeitet werden.

Voraussetzung

- Einstellen des Authentisierungsverfahren als Administrator **config** unter **System-Vorgaben > Authentisierungs-Methode > RSBAC-Lokal** wählen.

So geht's

- Anmeldung als Administrator **maint** und Auswahl des Menüpunkts **Benutzerverwaltung**

Benutzer anlegen

- Auswahl des Menüpunkts **Neuer Benutzer**

Folgend Sie dem Dialog und setzen Sie alle gewünschten Einstellungen. Alle Einstellungen bis auf den vergebenen Benutzernamen können im Nachhinein verändert werden.

Benutzer ändern


- Auswahl des Menüpunkts **Neuer Benutzer**
- Auswahl des zu ändernden Benutzers
- Die einzelnen Optionen, lassen hier ändern. Hier gibt es eine [Beschreibung der Benutzervorgaben](#).

Benutzer entfernen/löschen

Entfernt wird ein Benutzer, indem er auf TightGate-Pro nach [dieser Anleitung](#) gelöscht wird.

Hinweise zum Löschen bei einer Benutzerverwaltung mittels Benutzerzertifikaten

Die komplette Löschung des Benutzers ruft auch alle Benutzerzertifikate (SSL-Zertifikate), mit denen sich der Benutzer angemeldet hat zurück. Eine Anmeldung mit den Zertifikaten ist fortan nicht mehr möglich.



From:

<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:

https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-pro:benutzerverwaltung:pw_user



Last update: **2026/01/08 11:38**