

# Texttransfer über die Zwischenablage

Um Text im Unicode-Format sicher zwischen TightGate-Pro und dem Arbeitsplatzrechner auszutauschen, kann die Zwischenablage genutzt werden. Dabei wird ein Text mit der Maus markiert, per Kontextmenü oder Tastenkombination in die Zwischenablage kopiert und anschließend aus der Zwischenablage auf dem Arbeitsplatzrechner wieder eingefügt. Dieser Texttransfer über die Zwischenablage funktioniert auch in umgekehrter Richtung.

## Hinweis

Über die Zwischenablage wird nur Text im Unicode-Format übertragen. Es ist nicht möglich, Programme oder Bilder über die Zwischenablage auszutauschen. Auch Formatierungen gehen beim Transfer verloren. Zum Dateitransfer ist die Dateischleuse zu nutzen. Die Zwischenablage unterstützt die vielseitige UTF-8-Kodierung. Damit können beliebige Sonderzeichen übertragen werden, die der TightGate-Viewer anfordert.

## Aktivierung der Zwischenablage

Die generellen Einstellungen der Zwischenablage erfolgen systemweit und werden über den Administrator **config** vorgenommen.

<b>config &gt; System-Vorgaben &gt; Zwischenablage</b>	
<b>Menüoption</b>	<b>Beschreibung</b>
Keine	Die Zwischenablage wird serverseitig deaktiviert. Ein Transfer von Textdaten ist in keine Richtung möglich.
Server zu Klient	Textdaten können über die Zwischenablage nur von TightGate-Pro auf den Arbeitsplatzrechner übertragen werden.
Klient zu Server	Textdaten können über die Zwischenablage nur vom Arbeitsplatzrechner auf TightGate-Pro übertragen werden.
Voll-duplex	Textdaten können über die Zwischenablage in beide Richtungen übertragen werden

## Nutzung der Zwischenablage mit Einzelbestätigung

Der Texttransfer über die Zwischenablage ist im TightGate-Pro Standard so konfiguriert, dass jede Übertragung vom Benutzer nicht zu bestätigen ist. Abweichend davon kann der TightGate-Viewer mit dem Parameter **-tgprocc** gestartet werden, welcher eine Einzelfallbestätigung jeglicher Nutzung der Zwischenablage erzwingt. Bei der CC-Zertifizierten Version von TightGate-Pro ist die Einzelfallbestätigung obligatorisch. Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben, wie das Verfahren mit Einzelfallbestätigung zu verwenden ist. Die Nutzung der Einzelfallbestätigung setzt voraus, dass serverseitig am TightGate-Pro die Zwischenablage aktiviert ist.

## Texttransfer von TightGate-Pro zum Windows-Klienten

- Text durch Selektion oder manuell über den Menübefehl **Kopieren** in die serverseitige Zwischenablage einlesen.
- Durch **Funktionstaste F8 > Zwischenablage abholen** im TightGate-Viewer die Übertragung in die Windows-Zwischenablage bestätigen.
- Aufseiten des Windows-Klienten Text durch Tastenkombination oder Menübefehl **Einfügen** an der gewünschten Stelle einfügen.

## Texttransfer vom Windows-Klienten zu TightGate-Pro

- Text durch Selektion oder manuell über den Menübefehl **Kopieren** in die klientenseitige Zwischenablage einlesen.
- Durch **Funktionstaste F8 > Zwischenablage senden** im TightGate-Viewer die Übertragung in die Zwischenablage von TightGate-Pro bestätigen.
- Aufseiten von TightGate-Pro den Text durch Tastenkombination oder Menübefehl **Einfügen** an der gewünschten Stelle einfügen.

From:

<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:

<https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-pro:konfiguration:clipboard>

Last update: **2023/03/07 12:52**

