

Direktanmeldung mit einer Administratorenrolle

Gelegentlich ist es wünschenswert, dass sich normale Benutzer an der Konsole oder per SSH als Administratoren anmelden können. Dies kann erforderlich sein, wenn mehrere Personen als Administrator tätig sind, das zentrale Passwort einer bestimmten Administratorenrolle in verteilten Organisationsstrukturen jedoch nicht einem größeren Personenkreis zugänglich gemacht werden soll. Sofern ein Benutzer einer bestimmten, eigens dafür vorgesehenen Benutzergruppe auf TightGate-Pro angehört, kann dieser sich unmittelbar mit seinem regulären Passwort anmelden und erhält automatisch die Privilegien der jeweiligen Administratorenrolle.

Zu diesem Zweck muss der Administrator **maint** zunächst die notwendigen, speziellen Gruppen in der Gruppenverwaltung von TightGate-Pro anlegen. Diese Gruppen müssen, entsprechend ihrer Zweckbestimmung, zwingend die folgenden Bezeichnungen beginnend mit "tgadmin" tragen:

Gruppe	Beschreibung
tgadmin config	Gruppenmitglieder können als Administrator config arbeiten.
tgadmin maint	Gruppenmitglieder können als Administrator maint arbeiten. Ausnahme: Gruppenmitglieder können keine Gruppen zur Direktanmeldung mit einer Administratorenrolle anlegen oder ändern.
tgadmin update	Gruppenmitglieder können als Administrator update agieren.
tgadmin backuser	Gruppenmitglieder können als Administrator backuser agieren.
tgadmin security	Gruppenmitglieder können als Administrator security agieren.
tgadmin root	Gruppenmitglieder können als Administrator root agieren.

Alle Benutzerkennungen, die auch zu einer Anmeldung mit einer Administratorenrolle berechtigt sein sollen, sind den jeweiligen Gruppen hinzuzufügen. Dies darf ausschließlich der tatsächliche Administrator **maint** bewerkstelligen, nicht etwa ein Mitglied der bestehenden Gruppe tgadmin**maint**.

Anschließend kann sich der Benutzer mit allen Administratorenrollen anmelden, die durch seine Zugehörigkeit zu den jeweiligen tgadmin-Gruppen festgelegt sind. Statt seiner Benutzerkennung **benutzer** allein wird beim Login-Prompt eine Kennung nach dem Schema **benutzer+adminrolle** angegeben, beispielsweise also **testbenutzer+maint**. Das zu verwendende Passwort entspricht dem regulären Passwort des Benutzers. Das Passwort der eigentlichen Administratorenrolle **adminrolle** ist zur Anmeldung eines regulären Benutzers nicht erforderlich.

Hinweis

Die Zugriffe eines auf diese Weise mit erhöhten Privilegien angemeldeten Benutzers werden protokolliert.

Last update: 2025/07/25 10:10 tightgate-pro:benutzerverwaltung:admin-direkt <https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-pro:benutzerverwaltung:admin-direkt>

From:
<https://help.m-privacy.de/> -

Permanent link:
<https://help.m-privacy.de/doku.php/tightgate-pro:benutzerverwaltung:admin-direkt>



Last update: **2025/07/25 10:10**